## Einleitung

In Fenster zu arbeiten ist nicht schwer, auf Kommandozeilenebene als Administrator dagegen sehr. Aber nur, wenn man nicht weiß was man macht.

Viele von euch partitionieren ihre Datenträger vermutlich über die Datenträgerverwaltung oder bereits bei der Installation von Windows. Das kann man zwar machen, aber wenn man als Fachinformatiker viele Computer betreuen muss, dann ist es sinnvoll sogenannte Batch-Files zu schreiben die für einen die Arbeit übernehmen. Und diese funktionieren auf der Kommandozeilenebene. Hier ist es allerdings wichtig das man Administrationsberechtigungen hat und sich alle zu konfigurierenden Rechner gleichen! Ansonsten kann es zu unschönen Folgen kommen!

Also öffnen wir zuerst die Kommandozeilenebene als Administrator und erhalten folgende Ausgabe.



Das ist unser Fenster worin wir arbeiten werden. Da wir noch nicht wissen wie das Programm heißt womit wir arbeiten geben wir erstmal "help" im Fenster ein und drücken Enter. Es werden ganz viele Befehle aufgelistet, welches wir aber benötigen lautet:

## DISKPART Zeigt Eigenschaften von Festplattenpartitionen an bzw. konfiguriert sie.

Wir geben also "diskpart" im Fenster ein und erhalten folgendes:



Wir sehen nun das Diskpart gestartet wurde. Dies ist ein Programm zur Verwaltung von Disks, Partitionen sowie Volumes. Es wird zwischen folgenden Partitionen unterschieden. • **Primäre Partitionen:** Pro Festplatte sind bis zu 4 primäre Partitionen möglich. Pro primäre Partition ist ein bootbares Betriebssystem möglich.

Hierbei gilt es aber folgendes zu beachten! Wenn wir versuchen 4 Primäre Partitionen über die Datenträgerverwaltung (im Fenster) zu erstellen, so erhalten wir immer nur maximal 3 Primäre und eine erweiterte Partition. Das hat damit zutun das die Entwickler von Windows festgelegt haben das nur maximal 3 Primäre Partitionen nötig sind und die 4. (erweiterten) Partition zur reinen Datenspeicherung verwendet werden soll. Dies können wir aber umgehen und 4 echte primäre Partitionen erstellen indem wir über die Kommandozeilenebene arbeiten. ;)

- **Erweiterte Partionen:** Erweiterte Partitionen sind nötig um seine Daten vom Betriebssystem zu trennen. Da Daten aber nicht direkt in erweiterte Partition Verwaltet werden können, benötigen wir logische Laufwerke.
- Logisches Laufwerk: Ein logisches Laufwerk bezieht sich immer nur auf eine Festplatte und kann wie die primäre sowie erweiterte Partition nicht über mehrere Festplatten gehen. Wir sind immer physikalisch auf die eigene HDD/SSD beschränkt. Mit einem logischen Laufwerk erzeugen wir eigene kleine Laufwerke/Speicherbereiche in der erweiterten Partition womit wir arbeiten können. In einem späteren Bild wird sich das ganz von allein erklären.

Da wir nicht wissen was für eine Festplattenkonfiguration wir haben und selbst die Befehle nicht kennen geben wir auch hier wieder "help" ein. Es ist häufig so das man sich mit "help" oder "/?" Hilfen anzeigen lassen kann wie Programme zu benutzen sind.

LIST - Zeigt eine Liste aller Objekte an.

Geben wir also "list" ein erhalten wir:

DISKPART> list	
Microsoft DiskPart-Version 6.1.7601	
DISK – Zeigt eine Liste der Datenträger an. Beispiel: LIST DISK PARTITION – Zeigt eine Liste von Partitionen für den ausgewählten Datenträger an. Beispiel: LIST PARTITION. VOLUME – Zeigt eine Liste mit Volumes an. Beispiel: LIST VOLUME. VDISK – Zeigt eine Liste von virtuellen Datenträgern an.	
DISKPART>	

Wir können uns also die Disks (Datenträger), Partitionen, Volumes und sogar virtuelle Datenträger anzeigen lassen. Da wir aber unsere Datenträger sehen wollen schreiben wir "list disk".

DISKPART> list dis	k					
Datenträger ###	Status	Größe	Frei	Dyn	GPT	
Datenträger Ø Datenträger 1 Datenträger 2	Online Online Online Online	60 GB 60 GB 60 GB	20 GB 60 GB 60 GB			
DISKPART>						Ŧ

Wir sehen nun das wir 3 Datenträger besitzen. Datenträger 0 ist unser laufendes Betriebssystem. Datenträger 1 und 2 sind weitere Festplatten die neu verbaut wurden, aber noch nicht konfiguriert und partitioniert. Wir werden 2 verschiedene Situationen durchspielen. Einmal die Erstellung Primärer sowie erweiterter PArtionen inklusive logischen Laufwerken, zum anderen die Erstellung von einfachen Volumes, erweiterten Volumes sowie kompletten RAID Systemen.

## 2 Primäre Partitionen mit Erweiterter Partionen inkl. 2 logischen Laufwerken auf Disk 1

Da wir auf Datenträger 1 (Disk 1) arbeiten wollen müssen wir diese erst einmal aktiv schalten. Dies machen wir mit "select disk=1".

DISKPART> select d	isk=1					
Datenträger 1 ist jetzt der gewählte Datenträger.						
DISKPART> list dis	k					
Datenträger ###	Status	Größe	Frei	Dyn	GPT	
Datenträger Ø * Datenträger 1 Datenträger 2	Online Online Online	60 GB 60 GB 60 GB	20 GB 60 GB 60 GB			
DISKPART> _						Ŧ

Anhand des Sternchens links können wir nun sehen das wir die neue Festplatte 1 aktiv geschaltet haben. Wir können weiterhin die gesamte Größe, den freien Speicherplatz, den Typ des Datenträgers (Basic oder Dynamic) sehen und ob wir eine GPT oder MBR besitzen.

Da wir nur mit Partitionen und logischen Laufwerken arbeiten wollen ist alles soweit richtig. Wir benötigen keinen dynamischen Datenträger, und die Global Partition Table (GPT) ist erst ab 2 TB Speicherplatz nutzbar bzw. macht ab dort erst Sinn. Um zu sehen das sich auf diesem Datenträger wirklich keine Partitionen befinden geben wir "list partition" ein.



Machen wir uns nun also an das Erstellen der primären Partitionen. Dies funktioniert genauso wie das Erstellen erweiterter Partitionen sowie logischer Laufwerke.

Wir schreiben "create partition primary size=10000". Dies sagt übersetzt aus: "Erstelle eine primäre Partition mit einer Größe von 10.000 MB (10 GB)".



Wenn die Partition erfolgreich erstelle wurde dann gibt er die oben genannte Meldung aus. Wir können uns merken, sobald wir eine Partition, ein logisches Laufwerk oder Volumes erstellt haben, so wird der Fokus direkt auf dieses gelegt. Hier auch nochmal zu sehen.

```
DISKPART> list partition

<u>Partition #### Typ Größe Offset</u>

* Partition 1 Primär 9 GB 1024 KB

DISKPART> ______
```

Die Primäre Partition ist zwar erstellt, jedoch noch nicht nutzbar. Sie muss mit einem Filesystem sowie einem Label formatiert werden, aber auch einem Laufwerksbuchstaben (Nur das Alphabet nutzbar) zugewiesen werden. Wir weisen der selektierten neu erstellten primären Partition das NTFS File System zu und den Namen "Primäre Partition1". Der Befehl ist im Bild oben lesbar.

Ξ

Ε

```
DISKPART> format fs=ntfs label="Primäre Partition1"
100 Prozent bearbeitet
DiskPart hat das Volume erfolgreich formatiert.
DISKPART>
```

Laufwerkbuchstaben können wir auf zwei verschiedene Arten zuweisen. Einmal manuell, oder mit automatischer Zuweisung. Für die automatische Zuweisung gebt einfach "assign" ein. Die manuelle folgt im Bild.

```
DISKPART> assign letter=e
Der Laufwerkbuchstabe oder der Bereitstellungspunkt wurde zugewiesen.
DISKPART> _
```

Da wir nun den Rest aber genauso erstellen würden und uns das zuviel Schreibarbeit wird, erstellen wir eine Batch.

Die besitzt folgende Syntax:

```
c:\windows\system32\diskpart /s .\diskpartprimerwlog.txt
PAUSE
```

Sie startet das Programm Diskpart und übergibt ihr die Befehle aus der folgenden Textdatei.

```
list disk
select disk=1
list disk
list partition
create partition primary size=10000
assign
format fs=ntfs label="Primäre Partition2"
list disk
list partition
create partition extended size=20000
list disk
list partition
create partition logical size=10000
assign
format fs=ntfs label="Logisches Laufwerk1"
list disk
list partition
create partition logical
assign
format fs=ntfs label="Logisches Laufwerk2"
list disk
list partition
exit
```

Wenn alles gut gelaufen ist dann sieht das in der Kommandozeilenebene so aus.

Der Laufwerkbuchstabe oder der B	ereitstell	սոցջքսոհէ	wurd	e zugewiesen.	^
100 Prozent hearheitet					
DiskPart hat das Volume erfolgre	ich format	iert.			
Datenträger ### Status	Größe	Frei	Dyn	GPT	
Datenträger Ø Online	60 GB	20 GB			-
* Datenträger 1 Online	60 GB	20 GB			
Datenträger 2 Online	60 GB	60 GB			
Partition ### Typ	Größe	Offset			
Partition 1 Primar	9 GB	1024 KB			
Partition 2 Primar	9 GB	9 GB			
Partition Ø Erweitert	19 GB	19 GB			
Partition 3 Logisch	A CR	19 GB			
* Partition 4 Logisch	9 GB	29 GB			
s					
Vatentragerpartitionierung wird	beendet				
O NDAURE					
G:\/PHUSE Du‼ahaa Cia aira baliabiwa Tarta					-
prucken sie eine bellebige laste					

Und im Fenster der Datenträgerverwaltung so.

						_
Volume	Layout Ty	p Dateisystem	Status			
💼 (C:)	Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (Startpart	tition, Auslagerung	gsdatei, Absturzabbild, I	Pri
Logisches Laufwerk1	(G:) Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (Logisch	es Laufwerk)		
Logisches Laufwerk2	(H:) Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (Logisch	es Laufwerk)		
Primäre Partition1 (E	:) Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (Primäre	Partition)		
Primõre Partition2	Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (Primäre	Partition)		
System-reserviert	Einfach Ba	sis NTFS	Fehlerfrei (System,	Aktiv, Primäre Par	tition)	
•						Þ
<b>Datenträger 0</b> Basis 60,00 GB Online	System-resen 100 MB NTFS Fehlerfrei (Syst	<b>(C:)</b> 38,96 GB NTFS Fehlerfrei (Startpar	tition, Auslagerung	20,94 GB Nicht zugeordn	et	
Datenträger 1						l
Basis 60,00 GB Online	<b>Primäre Partiti</b> 9,77 GB NTFS Fehlerfrei (Prima	<b>Primõre Partiti</b> 9,77 GB NTFS Fehlerfrei (Prima	<b>Logisches Lauf</b> 9,77 GB NTFS Fehlerfrei (Logi	<b>Logisches Lauf</b> 9,76 GB NTFS Fehlerfrei (Logi	20,94 GB Nicht zugeordnet	11
Datenträger 2						
Unbekannt						
60,00 GB Night initializing	60,00 GB					
Nicht mitialisiert	Nicht zugeordnet					
						÷
Nicht zugeordnet	Primäre Partition	Erweiterte Parti	tion 📕 Freier Speic	herplatz 📘 Logisc	hes Laufwerk	1